



好好播智能排程播放軟體

使用說明書

Ver.2024.02



目錄

第一章 播放模式簡介與設定.....	3
快速播放模式.....	4
多媒體輪播模式.....	6
舉例 1：播放模式為【單版】	8
舉例 2：播放模式為【雙版】	12
播放管理.....	14
第二章 排程輪播資料匯出.....	18
備份管理.....	18
區網派送管理.....	20
Google 派送	24
點對點派送.....	29
第三章 軟體反啟用.....	31
第四章 好好播遠端管理平台設定與操作.....	32
登入好好播遠端管理平台.....	32
【播放管理】功能設定.....	33
【群組】功能設定.....	37
【電腦列表】功能設定.....	37
【派送】功能設定.....	39
【訊息推播】功能設定.....	40
【合併序號】功能設定.....	43

第一章 播放模式簡介與設定



Smart Scheduler 好好播智能排程是一套輕量化、易操作、易使用的排程播放軟體，分別有兩種播放模式：



- 快速播放模式

可快速簡易的設定要輪播的影片或圖片等內容。

- 多媒體輪播模式

可自定時間排程播放各種多媒體檔案，如：圖片、影片、網頁等，更可自由設定天氣和跑馬燈字幕。


快速播放模式

操作步驟如下：

Step 1. 點選【快速播放模式】。




Step 2. 選擇要播放的影片、圖片或是網頁 URL，接著設定各素材要輪播的時間，最後按下【開始播放】即可完成設定。



注意事項：

- 播放時，如需重新設定排程內容，可按【Esc】回到 Smart Scheduler 首頁。
- 【AutoPlay】的狀態為開啟，且軟體沒有關閉的情況下，當營業時間結束後可將電腦關機，此時，將電腦開機會直接執行好好播軟體並播放。



多媒體輪播模式

操作步驟如下：

Step 1. 開啟 Smart Scheduler 並點選【多媒體輪播模式】。



Step 2. 依據您的廣告機螢幕顯示需求，選擇直版或橫版的畫面。接著選擇字幕呈現的方式，完畢後點選下方的【下一步】按鈕。



說明：


字幕與畫面重疊：跑馬文字呈現於畫面下方，且會疊在圖片之上。

字幕與畫面並排：跑馬文字呈現於畫面下方，同時會將圖片向上推擠。

Step 3. 輪播表提供了 31 張節目排程表，分別可以設定我們要輪播的內容。




在此以【排程一】的輪播表名為示範。



1. 自訂排程名稱：自訂輪播表的名稱方便辨識
2. 是否加入天氣：自訂要顯示的城市天氣，可設定是否顯示背景條
3. 背景音樂：可設定當前排程表的輪播內容使用同一個背景音樂
4. 字幕開關：可開啟或關閉字幕
5. 播放模式：可選擇單版畫面或雙版畫面

(若是播放模式選擇雙版畫面，會出現左右版的設置)

舉例 1：播放模式為【單版】




1. 自訂排程名稱：可以更改成較容易分辨的排程名稱
2. 開啟天氣【ON】並在下拉列表中選擇要顯示的城市，若不想顯示天氣的背景條則不勾選【背景顯示】
3. 選擇 mp3 音樂素材且可調整音量及預聽聲音檔，若不使用點選【垃圾桶】刪除
4. 字幕選擇【ON】
5. 播放模式選擇【單版】
6. 選擇檔案：可設定圖片、影片或網頁

(1). 圖片格式支援 jpg、jpeg、png、gif，在此必須特別注意，若
是要顯示滿版的畫面，可參考提示的圖片最佳解析度尺寸，素
材需設定與圖片最佳解析度相同的圖片尺寸

(2). 影片格式支援 mp4

選擇網頁：可直接輸入欲播放的網頁 URL

新增自訂頁面：可自由的編排畫面內容



7. 整體播放時間套用：當我們新增好所有的檔案時，可使用本功能將
每個檔案要播放的時間長度套用到全部的內容
8. 整體字幕設定：可設定全部的輪播內容使用相同的文字，且可設定

要顯示字幕或隱藏字幕

9. 單一時間設定：可設定該內容要播放的時間長度
10. 單一字幕設定：說明如下



- (1). 切換至整體字幕：若是有設定整體字幕，可點選切換
- (2). 文字輸入區：可設定三段跑馬字幕，且無字數限制，每段字幕跑完之後，會換下一段跑馬字幕，若要刪除字幕，可點選【垃圾桶】刪除該段字幕
- (3). 播放模式：分成一段式跑馬字幕模式和二段式跑馬字幕模式
- (4). 文字大小：可設定文字尺寸，字級分別為 22、32、42
- (5). 文字色彩：可調整文字顯示的顏色
- (6). 字幕背景條色彩：可調整字幕背景條顯示的顏色
- (7). 清除：可清除當前字幕所有設定值及文字內容

(8). 若僅設定單一內容的字幕，完成後點選確定或取消離開

(9). 上述設定皆可在下方即時預覽結果

11. 單一內容音樂設定：

(1). 點擊欄位可選擇要插入的聲音檔

(2). 點選播放鈕可預聽聲音檔




注意：當有加入整體背景音樂時，此時插入的單一內容音樂會和背景音樂重疊，請適當調整聲音的設定。

12. 垃圾桶：可刪除該則輪播內容

13. 儲存設定：當設定完成後即可點選儲存設定


14. 預覽：可即時預覽當前排好的內容。

舉例 2：播放模式為【雙版】



1. 自訂排程名稱：可修改為方便辨識的名稱
2. 開啟天氣【ON】並在下拉列表中選擇要顯示的城市，若不想顯示天氣的背景條則不勾選【背景顯示】
3. 選擇 mp3 檔且可調整音量及試聽聲音檔，點選【垃圾桶】可刪除
4. 開啟字幕【ON】
5. 播放模式選擇【雙版】
6. 左右版內容：分別設定左版和右版的內容
(依螢幕解析度會提示左版或右版的最佳顯示尺寸)


先設定【左版】的內容：



1. 選擇檔案：可設定圖片、影片或網頁
 - 圖片格式支援 jpg、jpeg、png、gif，在此必須特別注意，若是要最佳化顯示圖片，則需設定與螢幕解析度相同的圖片尺寸。
 - 影片格式支援 mp4。

選擇網頁：可直接輸入欲播放的網頁 URL

新增自訂頁面：可插入自由排版內容
2. 整體播放時間套用：當我們新增完所有的檔案時，可使用本功能將每個檔案要播放的時間長度套用到全部的內容
3. 單一時間設定：可設定該內容要播放的時間長度，若內容設定錯誤可點選【垃圾桶】刪除單筆內容，若是要重新調整各項內容的排序，可直接拖曳該筆內容至欲調整的順序
4. 設定完成後點選【下一步】進行右版的内容



5. 當右版的内容編輯完成後，請點選【儲存設定】

(在【雙版】的模式下，可在【右版】的頁面中完成單一字幕設定，
單一字幕及單一内容音樂的設定可參考單版中的說明)

播放管理

接下來請在播放管理設定每日要播放的排程表內容

(1) 週播放管理模式



1. 週排程表套用：若當週各日要播放相同的排程表，可使用此功能
2. 週播放時間套用：若當週各日皆要在相同時間播放，可使用此功能
3. 待機畫面設定：可自訂待機的 LOGO 畫面
4. 設定 LOGO：可自訂播放狀態欄要顯示的 LOGO
5. 選擇排程：可選擇該日要播放的輪播表單
6. 設定開始播放的時間
 - 若自訂的時間空白，則會直接播放內容
 - 若自訂的時間已超過當前時間，則會直接播放內容
 - 若自訂的時間還沒開始，則畫面會顯示節目尚未開始，待時間到即自動播放
7. 刪除：可刪除當則素材
8. 進階設定：同一天可設定多個時段播放不同內容

說明：若要重新設定週一的內容，點選【垃圾桶】即可重新設定

當週行程設定完成後，可點選【開始播放】即會開始播放設定好的內容。

或是派送至其他廣告機，若編輯人員要關閉軟體也可以儲存設定並離開。



(2) 日播放管理模式



1. 選擇起訖日期：可設定單日或區間
2. 選擇排程：可選擇要播放的輪播表單
3. 開始時間：
 - 若到達自訂的時間，則會直接播放內容
 - 若自訂的時間還沒開始或已超過，則畫面會顯示節目尚未開始，待下一個日期的時間到即自動播放
4. 新增：完成設定後請點選【+】將設定加入
5. 設定完成：當日排程完成後即可點選【設定完成】

Step 4. 確認當前播放模式是否為【多媒體輪播模式】，最後點選【開始播放】

即可完成排程並播放設定好的內容。

若是將【AutoPlay】開啟，則下次執行軟體或下次開機後，會自動開啟軟體並播放已安排好的內容。



注意事項：


- 播放節目尚未開始時，如需重新設定排程內容，可按【Esc】回到 Smart Scheduler 首頁。
- 播放時，如需離開回到 Smart Scheduler，可按【Esc】回到首頁。若要退出 Smart Scheduler 可按【Alt+F4】關閉播放。

第二章 排程輪播資料匯出

當我們設定好排程的廣告資料與素材之後，可以透過三種方式將輪播資料提供到遠端的廣告機電腦主機中。

備份管理

若是需要將已設定好的輪播內容複製到其它電腦使用時，可使用【備份管理】功能。



可選擇全部匯出或是選擇匯出單一個輪播表。特別要注意的是匯出時要確認目標的廣告機是使用橫版或直版，若版型不符會無法播放。



若選擇全部匯出，如下圖所示：

1. 匯出：可將週或日排程表、排程表的內容以及所有的多媒體檔案一起匯出，選擇要匯出檔案的目的地，匯出的資料夾名稱預設為【export】
2. 匯入：可將 Smart Scheduler 匯出的資料全部匯入到系統中，選擇來源資料夾名為【export】後，即可將設定值、素材檔案全部匯入



若選擇匯出單一輪播表，如下圖所示：

1. 輪播表：可自行選擇要匯出的輪播表
2. 匯出：可將輪播表的內容以及所有的多媒體檔案一起匯出。自訂匯出的檔名，再選擇要匯出檔案的目的地，匯出的副檔名為.mlm



- 匯入：可將輪播表資料匯入到系統中。先選擇要覆蓋的排程表，再選擇來源副檔名為.mlm 後，即可將該輪播表匯入



區網派送管理

可透過共用資料夾的方式來派送排程內容到其他的廣告機電腦。

若是有兩台以上電腦使用了 Smart Scheduler，需要將排程內容與其它電腦共用，可使用【區網派送管理】功能。

註：若要在好好播雲平台管理其他電腦時，則每台電腦輸入的序號都要相同，請參考【合併序號】的操作。



設定共用資料夾：

1. 首先，選擇一個要做為共用的資料夾，將【網路路徑】設定為【共用】。

注意：要播放的遠端廣告機與設計編排用的電腦要在同個網段，意即連接在同一個網路分享器或是 Wi-Fi 基地台。



2. 將共用資料夾路徑指定到剛剛設定好的共用資料夾，其它有安裝 Smart Scheduler 的電腦也必須設定相同的資料夾路徑。

Smart Scheduler 3 PLUS V3.2.6

首頁 快速播放設定 多媒體輪播排程設定

區網派送管理

可設定共用資料夾,讓多台廣告機可直接同步共用資料夾的排程內容與設定。

注意事項：

1. 要播放的遠端廣告機與設計編排用的電腦要在同個網段，意即連接在同一個網路分享器或是Wi-Fi基地台。
2. 要同步給各廣告機的主電腦資料夾需要設定為[共用]，如右圖。
3. 路徑必須指向到網路芳鄰裡的該台主電腦的資料夾。
4. 若有防火牆設定造成無法存取，請洽貴單位網管協助解決。
5. 請確認是否已開啟自動播放。

選擇共用資料夾路徑 匯出檔案



3. 當路徑設定完成後，請點選右邊【匯出檔案】的按鈕，系統會開始將排程設定檔和相關的素材全部匯出到指定的共用資料夾中。

Smart Scheduler 3 PLUS V3.2.6

首頁 快速播放設定 多媒體輪播排程設定

區網派送管理

可設定共用資料夾,讓多台廣告機可直接同步共用資料夾的排程內容與設定。

注意事項：

1. 要播放的遠端廣告機與設計編排用的電腦要在同個網段，意即連接在同一個網路分享器或是Wi-Fi基地台。
2. 要同步給各廣告機的主電腦資料夾需要設定為[共用]，如右圖。
3. 路徑必須指向到網路芳鄰裡的該台主電腦的資料夾。
4. 若有防火牆設定造成無法存取，請洽貴單位網管協助解決。
5. 請確認是否已開啟自動播放。

選擇共用資料夾路徑 匯出檔案



4. 完成匯出之後，可以點選【遠端管理平台】的按鈕，會導引至好好播遠端管理平台進行設定。




5. 在遠端管理平台選擇要區網派送的廣告機並按下【區網派送】按鈕，即會開始將檔案派送到該廣告機電腦，傳送完成後會自動開始播放。



Google 派送

本功能可透過 URL 下載的方式將已設定好的排程資料如素材、廣告播放設定派送至指定的遠端電腦。若是分區的廣告機電腦要播放不同的內容，即可分別設定好素材及播放時間再分別派送檔案至各分區的電腦即可。

使用前請先確認是否已有 Google 雲端帳號或是任何可共享下載的網路硬碟。



操作步驟:

Step1. 點選【多媒體輪播排程設定】並選擇【Google 派送】。


Step2. 點選【匯出】。



Step3. 輸入檔案名稱並點選【下一步】。




Step4. 選擇要儲存的資料夾，即會產生一個 .tar 的檔案。



Step5. 將.tar 的檔案上傳至 Google 雲端硬碟或任何可公開下載的網路硬碟。

在此以 Google 雲端硬碟為例。

(1) 上傳至 Google 雲端硬碟後，找到檔案並按滑鼠右鍵後點選【取得連結】



(2) 點選【複製連結】 註:權限需設定為知道連結的使用者



Step6. 開啟雲端管理平台，並點選【派送】頁籤。



Step7. 請依序設定如下內容。

- (1) 派送的名稱
- (2) 檔案的 URL 位址
- (3) 選擇要派送的遠端電腦
- (4) 完成設定後，點選【立即派送】即可完成檔案派送至遠端的廣告機電腦

派送管理

查看派送紀錄

自訂派送名稱 1
輸入自訂派送名稱

檔案URL 2
輸入派送檔案URL
* 檔案上限1.5GB

重設

顯示全部群組

全部選取 全部取消

選取	電腦名稱	自定義廣告機名稱	MACD
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-量電	tes
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-NO60317	

4 立即派送 預約派送 3

(5) 或是點選【預約派送】，時間到了就會派送至遠端的廣告機電腦

預約派送時間

派送日期 1
年 / 月 / 日

派送時間 2
--:--:--

確認預約 3

點對點派送

本功能可透過點對點傳送的方式將已設定好的排程資料如素材、廣告播放設定派送至指定的遠端電腦。若是分區的廣告機電腦要播放不同的內容，即可分別設定好素材及播放時間再分別派送檔案至各分區的電腦即可。

操作步驟:

Step1. 點選【多媒體輪播排程設定】並選擇【點對點派送】。



Step2. 設定派送內容。



1. 密碼保護：可自訂密碼，當要使用該台電腦派送時需輸入密碼
2. 派送名稱：自訂本次要派送的主題
3. 選擇群組：可依群組選擇要派送的遠端廣告機

說明：群組需至遠端平台設定
4. 更新狀態：可即時查看在線的廣告機
5. 廣告機名單：會列出上線的廣告機，可全選或單選要派送的廣告機
6. 立即派送：點選後會立刻將檔案傳送到已勾選的廣告機
7. 預約派送：可設定要預約派送的時間

第三章 軟體反啟用

若是要更換電腦，可在【關於】的【序號管理】中將序號反啟用。

操作方式如下：

請在軟體裡面點選【關於】→【序號管理】。



點選【序號反啟】即可使用同一組序號在另一台電腦中使用。



第四章 好好播遠端管理平台設定與操作

登入好好播遠端管理平台

1. 第一次登入請先輸入 Smart Scheduler 的序號並點選【確定】。



2. 點選【設定隨行碼】，可以輸入一組數字，下次登入的方式即可使用隨行碼來登入平台。


若再次輸入新的數字，即會更新隨行碼。



【播放管理】功能設定

可以使用【批次管理】的功能來套用所有的遠端電腦，如：

- 【軟體重啟】可將所有在線的遠端電腦執行軟體重新開啟的功能。
- 【遠端播放】可將所有在線的遠端電腦執行播放的功能。
- 【區網派送】若是使用該功能，可點選此功能將資料匯入並播放。
- 【遠端預覽】可快速預覽所有在線的遠端電腦。
- 【遠端拍照】若遠端電腦有裝視訊鏡頭，可即時拍一張遠端現場照。
- 【喚醒】、【休眠】可將廣告機開啟或關閉螢幕節電。
- 【AutoPlay】可開啟或關閉所有在線的遠端電腦的自動播放功能。



3. 點選【遠端播放】會開始將檔案匯入到選定的播放主機的資料夾，完成後會自動播放排程內容。


4. 當遠端的某台電腦出現問題時，點選【軟體重啟】即可將該台電腦的 Smart Scheduler 軟體重新啟動並自動播放排程內容。



5. 點選【遠端預覽】可立即檢視遠端電腦目前正在執行的畫面。若是發現播放異常或是未播放，可以點選【軟體重啟】或是【遠端播放】的功能。



6. 點選【關機 / 睡眠】可設定遠端電腦自動關機、睡眠及喚醒。



分別設定要自動關機、睡眠及喚醒的時間，若勾選【每日重複】則每日到了設定的時間就會執行該動作。



注意：並非每台電腦都有支援睡眠及喚醒的功能，若該電腦無此功能，系統會提示【不支援】。

7. 點選【AutoPlay】可設定遠端電腦自動播放排程，即關機後重啟電腦時，

排程軟體會自動播放已排程的內容。

依群組顯示

批次管理

軟體重啟

遠端播放

區網派送

喚醒

休眠

遠端預覽 ON OFF

遠端拍照 OFF

關機 / 休眠喚醒

AutoPlay ON OFF

顯示電腦資訊 ON OFF

電腦名稱：DESKTOP-KMKUME8
廣告機名稱：
IP：192.168.100.169
MAC：.....
播放狀態：選播放表未設定
版本：3.2.6

軟體重啟

遠端播放

區網派送

遠端預覽

遠端拍照

喚醒

休眠

區網派送路徑

關機 / 休眠喚醒

AutoPlay OFF

顯示電腦資訊 ON OFF

電腦名稱：DESKTOP-NO603I7
廣告機名稱：
IP：192.168.100.242
MAC：.....
播放狀態：未播放
版本：3.2.6

軟體重啟

遠端播放

區網派送

遠端預覽

遠端拍照

喚醒

休眠

區網派送路徑


關機 / 休眠喚醒

AutoPlay OFF

顯示電腦資訊 ON OFF

【群組】功能設定

若是遠端的廣告機眾多，可透本功能可設定群組，並將各台廣告機分別設定到指定的群組。




點選【管理】可設定要設為同一群組的廣告機電腦。



【電腦列表】功能設定

可設定廣告機的暱稱、查看該台廣告機是否在線、查看該台廣告機歸屬在哪個群組。



- 若是要更換電腦時，無法即時在該台電腦反啟用軟體序號時，可在此功能點選【反啟動】將序號反啟後即可在另一台電腦啟用。
- 若是該台廣告機電腦有異常，亦可在此功能遠端將該台電腦重新開機。
- 可下載 QR Code，直接掃描 QR Code 可在手機上面控制廣告機開關螢幕或是調整音量大小聲、重新執行軟體以及播放。若是擔心 QR Code 外流，可點選【更換】QR Code 會再提供一組新的二維碼。



【派送】功能設定

請查看第二章 Google 派送功能設定與操作。

The screenshot shows the 'SmartScheduler' logo in the top left corner and a navigation menu in the top right corner with items: 多屏同步設定, 設定匯行碼, 播放管理, 群組, 電腦列表, 派送 (highlighted in red), 訊息推播, 合併序號, 操作說明, and Language. The main heading is '派送管理'. Below it is a '查看派送紀錄' button. The '自訂派送名稱' section has a text input field with the placeholder '輸入自訂派送名稱'. The '檔案URL' section has a text input field with the placeholder '輸入派送檔案URL'. Below the URL field is a note: '※ 檔案上限1.5GB'. At the bottom is a '再試' button.

【訊息推播】功能設定

本功能可以將訊息強制發送到所有已在播放 Smart Scheduler 排程內容的電腦。

點選【訊息推播】，可選擇【推播文字】或【推播圖片】。

推播文字：

設定文字色彩、背景色彩、跑馬文字的速度、訊息的開始時間、訊息要播放的持續時間也可加入背景音樂，最後輸入要推播的訊息內容再點選【確定】即可將訊息推送至遠端的電腦。

Smart Scheduler 好好播

設定履行碼 管理 訊息推播 合併序號 English

訊息跑馬燈設定

A

速度設定： - +

開始時間： 0 時 0 分

持續時間： 0 分 0 秒

背景音樂： 未選擇任何檔案

是否每日重複

SmartScheduler Test

2019 新冠狀病毒來襲，請注意個人衛生習慣，勤洗手、出入人多的場所請戴口罩。

選取	電腦名稱：	IP
<input type="checkbox"/>	CALVIN-NB	192.168.100.114

選擇要推播的遠端電腦，最後點選【確定】即可將訊息推送至遠端電腦。

全部選取 已推播明細

選取	電腦名稱 :	IP
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-811A0IM	192.168.137.1
<input type="checkbox"/>	CALVIN-NB	192.168.100.114
<input type="checkbox"/>	USMART-AIO	192.168.100.161

若要取消已推播的訊息，可至【已推播明細】並選擇要取消的電腦，最後點選【確認取消】遠端的電腦就會清除推播的內容。

Smart Scheduler 設定隨行碼 管理 訊息推播 合併序號 English

關閉訊息公告

已推播明細

全部選取

選取	電腦名稱 :	IP
<input type="checkbox"/>	DESKTOP-811A0IM	192.168.137.1

確認取消

效果如下圖所示：



推播圖片：

可加入最多 5 張圖片。設定每張圖片的間隔秒數、要播放的開始時間、持續時間，

也可加入背景音樂。最後選擇要推送的遠端電腦，再選擇【確定】即可將圖片推

送至遠端的電腦。

Smart Scheduler 設定離行碼 管理 訊息推播 合併序號 English

推播圖片設定

圖1 圖2 圖3 圖4 圖5

圖片間隔：1 秒
開始時間：0 時 0 分
持續時間：0 分 0 秒
背景音樂：選擇檔案 未選擇任何檔案
 是否每日重複

確定

全部選取 已推播明細

選取	電腦名稱：	IP
<input type="checkbox"/>	CALVIN-NB	192.168.100.114
<input type="checkbox"/>	CALVIN-NB	192.168.100.114

【合併序號】功能設定

若您有 a、b 兩套 Smart Scheduler 軟體，可使用本功能將 a 序號合併到 b 序號共用管理，即 b 序號可安裝次數會變成 2 次，而 a 序號將會作廢。

操作方式如下：

點選【合併序號】，輸入要被合併的序號後點選【送出】即可完成。

注意：當合併後即無法復原被作廢的序號！



Smart Scheduler

管理 訊息公告 合併序號 English

合併序號

當前序號 ABCD - ABCD - ABCD - ABCD - ABCD

可安裝次數 1009

已安裝次數 16

輸入合併序號 [] - [] - [] - [] - []

送出